

Knuffelkonijn Teddy

Durable Teddy
Durable Cosy fine



Durable®





Mijn naam is Teddy. Door het Durable Teddy garen ben ik extra zacht en knuffelig. En ik ben al best groot, zo raak ik ook niet snel kwijt. In mijn rugzak kun je kleine dingetjes stoppen om mee te nemen. Ik hou ervan om op avontuur te gaan maar lekker in bed liggen doe ik ook heel graag. Je kunt mij in allemaal verschillende kleuren haken, kijk maar eens welke kleuren er nog meer zijn in het Teddy garen.

Benodigdheden

5x Durable Teddy, art. 010.81 kleur 2134
1x Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 2134
1x Durable Coral mini, art. 010.71 kleur 325
2x Veiligheidsogen 8mm, art. 082.D98 kleur 000
Kussenvulling 200 gram, art. 083.28500
Eventueel 2 magneetjes voor in de handjes
Stekenmarkeerder
Haaknaald 5 mm
Toerenteller
Stopnaald
Schaar



Patrooninfo en tips

De knuffel is ongeveer 55 cm lang van onderkant laars tot bovenkant.
Gebruik een stekenmarkeerder om elke nieuwe toer aan te geven.

Haak je wat losser? Dan is het mooier om met haaknaald 4,5 mm te haken. Belangrijk: voorkom grote gaten in het haakwerk. Maak eventueel een proeflapje.

Sommige toeren haak je in de achterste lus. Hierdoor ontstaat er een subtiel randje aan de voorkant. De volgende toeren haak je weer gewoon door beide lussen.

Bij Teddy garen zijn de steken moeilijk te zien. Haak de toeren daarom op gevoel. Het is niet erg als er wat ruimte meer of minder zit, dat valt niet op. Tel wel goed het aantal steken per toer om gelijk te blijven.

Minderen doe je door een steek over te slaan in plaats van twee steken samen te haken.

Gebruikte steken en afkortingen

hv	halve vaste
v	vaste
l	losse
hst	half stokje
st	stokje
2v	2 vasten in 1 vaste van de vorige toer
sh	samen haken (2 vasten van de vorige toer samenhaken om te minderen)

Patroon

Lijfje

Haak met Durable Teddy

Magische cirkel: 6 v

Toer 1: 2v in elke v (12)

Toer 2: 2v in elke 2e v (18)

Toer 3: 2v in elke 3e v (24)

Toer 4: 2v in elke 4e v (30)

Toer 5: 2v in elke 5e v (36)

Toer 6: 2v in elke 6e v (42)

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Durable is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Toer 7: 2v in elke 7e v (48)
Toer 8: 2v in elke 8e v (54)
Toer 9: 2v in elke 9e v (60)
Toer 10 – 14: v (60)
Toer 15: haak elke 9e en 10e v samen (54)
Toer 16: v (54)
Toer 17: haak elke 8e en 9e v samen (48)
Toer 18 – 19: v (48)
Toer 20: haak elke 7e en 8e v samen (42)
Toer 21 – 22: v (42)
Toer 23: haak elke 6e en 7e v samen (36)
Toer 24 – 25: v (36)
Toer 26: haak elke 5e en 6e v samen (30)
Toer 27 – 33: v (30)
Toer 34: haak elke 4e en 5e v samen (24)
Toer 35: v (24)
Toer 36: haak elke 3e en 4e v samen (18)
Vul het lijf op met kussenvulling
Toer 37: haak elke 2e en 3e v samen (12)
Toer 38: haak elke 1e en 2e v samen (6)
Knip de draad af en hecht af.

Hoofd

Haak met Durable Teddy en haaknaald 5 mm:

Magische cirkel: 6 v

Toer 1: haak 2v in elke v (12)
Toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
Toer 3: haak 2v in elke 3e v (24)
Toer 4: haak 2v in elke 4e v (30)
Toer 5: haak 2v in elke 5e v (36)
Toer 6: haak 2v in elke 6e v (42)
Toer 7 – 15: v (42)
Toer 16: haak elke 5e en 6e v samen (36)
Toer 17: haak elke 4e en 5e v samen (30)
Toer 18 – 20: v (30)
Toer 21: haak elke 3e en 4e v samen (24)
Toer 22: haak elke 2e en 3e v samen (18)
Bevestig de oogjes in toer 15, met 7 vasten tussen beide oogjes.
Toer 23: v (18)
Toer 24: haak elke 1e en 2e v samen (12)
Vul het hoofd stevig op met kussenvulling.
Toer 25: haak 2 v samen tot het gat dicht is.
Knip de draad af en hecht af.

Oren

Haak 11 lossen (11e losse = keerlosse)
Toer 1 – 5: 10 v, keer het werk (10)
Toer 6: haak vasten + 2v in de eerste en laatste steek (12)
Toer 7: v (12)
Toer 8: haak vasten, sla halverwege 2x een steek over (10)
Toer 9: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (9)
Toer 10: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (8)
Toer 11 – 21: v (8)



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopieëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Durable is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Toer 22: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (7)
Toer 23: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (6)
Toer 24: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (5)
Toer 25: haak vasten, sla halverwege 1 steek over (4)
Hecht af.
Haak op dezelfde manier een tweede oor.

Armen

Haak met Durable Cosy fine:

Magische cirkel: 6 v

Toer 1: 2v in elke v (12)

Toer 2: 2v in elke 2e v (18)

Toer 3 – 5: v (18)

Toer 6: in de eerste v: hst + st,
in de volgende v: st + hst, daarna 16x 1v (20)

Toer 7: hst, st, st, hst, 16x 1v (20)

Toer 8: 2sh, 2sh, 16x 1v (18)

Toer 9: haak elke 2e en 3e samen (12)

Ga verder met Durable Teddy:

Toer 10: v (12)

Toer 11 – 18: v (12)

Vul het handschoentje licht met kussenvulling. Eventueel kun je een magneetje in het handje plaatsen.

Toer 19 – 35: v (12)

Toer 36 – 40: v (12)

Toer 41: 2x 1v, vouw de bovenkant dubbel zodat de duim van de handschoen aan de zijkant zit. Haak de bovenkant dicht door beide lagen samen te haken met 5v.

Hecht af en laat de draad lang genoeg om de arm aan het lijf vast te naaien.

Haak op dezelfde manier een tweede arm.



Benen

Begin met het haken van een spiraal. Je haakt rondom een ketting van lossen: eerst aan de ene kant, daarna terug langs de andere kant.

Haak met Durable Cosy fine:

Ketting: 5 lossen (5e losse = keerlosse)

Toer 1: in 4e losse: 2v, in 3e losse: 1v, in 2e losse: 1v, in 1e losse: 3v.

Ga verder aan de andere kant van de ketting: 1v in 2e losse, 1v in 3e losse, 1v in 4e losse (10)

Toer 2: 2x 2v, v, v, 3x 2v, v, v, 2v (16)

Toer 3: 3x 2v, 4x 1v, 4x 2v, 4x 1v, 2v (24)

Toer 4: v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2v, v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2v (32)

Toer 5: v in achterste lus (32)

Toer 6 – 7: v (32)

Toer 8: 13x 1v, 6x 2sh, 7x 1v (26)

Toer 9: 12x 1v, 4x 2sh, 6x 1v (22)

Toer 10: 11x 1v, 3x 2sh, 5x 1v (19)

Toer 11: 12x 1v, 2v, 6x 1v (20)

Toer 12 – 16: v (20)

Ga verder met Durable Teddy:

Toer 17: haak in de achterste lus: v en haak elke 4e en 5e samen (16)

Toer 18 – 45: v (16)

Vul het been lichtjes op: onderaan bij de laars wat meer, naar boven toe steeds minder.

Hecht af en laat de draad lang genoeg om het been aan het lijf vast te naaien.

Haak op dezelfde manier een tweede been.



- Naai de benen vast aan de onderkant van het lijf.
- Naai het hoofd stevig vast aan de bovenkant van het lijf.
- Naai de armen vast net onder de kop.
- Naai de oren stevig vast, net achter de ogen.
- Borduur met een restje zwart garen een snoetje op de kop.

